

Datenbankkonfiguration

Verschiedene Grundeinstellungen zur Datenbank sind in einem Systemsatz mit der Kennung "cDB" (Satztyp CFGdb) hinterlegt:

a99 : INDEX	
1	11 : Systemdaten
2	1 SYScSTD
3	1 SYScDB
3	1 SYScP

Zur Bearbeitung des Satzes wählen Sie entweder über das Register 11 den Satz unter "SYScDB" aus oder verwenden das FlexLend-Menü "Einstellungen - Datenbankkonfiguration".

Wie dargestellt, handelt es sich unter anderem um die Adreßdaten der Bibliothek, Einstellungen zum Startbildschirm und weitere datenbank-spezifische Parameter

Die Informationen aus diesem Satz werden u.a. beim Mahndruck (FlexLend / Briefkopf) und für den Startbildschirm verwendet.

a99 : Formular-Eingabe/Bearbeitung	
Form:	[DB-Konfiguration]
Name der Datenbank	Monographien, Festivalinformationen, Zeitschriften
Name der Bibliothek	Bibliothek der Deutschen Kinemathek
Straße Nr. o. PF	Potsdamer Str. 2
PLZ/Ort	D-10785 Berlin
Telefon	++49-(0)30-300 903 72
Telefax	++49-(0)30-300 903 77
E-Mail-Adresse	
rtf-Anzeigeattribute	
Name der DB-Hilfefatei	SZF-str1
nächster Barcode	

Weitere Einstellungen finden Sie im Systemsatz "Druck-Konfiguration".

Liste der einstellbaren Optionen:

Feld Bedeutung	Teilfeld	
Name der Datenbank	K	z.B. "Katalog"
Adresse der Bibliothek:		für Schriftverkehr
Name der Bibliothek	N	
Name der Bibliothek 2	n	
Straße Nr. / Postfach	s	
PLZ Ort	p	
Telefon-Nr.	t	
Telefax-Nr.	x	
E-Mail-Adresse der Bibliothek	m	
Anzeige	d	
mit "b" belegen, wenn Breitanzeige als Standard		
Standard-Hilfsdatei	H	
Nach Programmstart zu ladende Datei		
Quelle über	a	
enthält die Kategorinummer, über die ein Aufsatz mit dem Titel verknüpft werden soll:		
leer oder 00		- Es wird Kat. 00 verwendet (titel-id*nnn)
84		- es wird die Kat. #84 _(titel-id) verwendet
Verl. ab R.-Datum	v	
wenn dieses Feld leer ist, wird die Verlängerungsfrist ab dem Tagesdatum berechnet; andernfalls (z.B. mit "1" belegt) ab Rückgabedatum		
FL: Druckeinstellung	R	
(Ab V1.12: Druckerdialog)		
wenn belegt, wird Druckparameterdialog bei FlexLib-Start aufgerufen		

a99 - FlexLend 1.17 - Datenbankkonfiguration

- Kat. Bandverknüpfung** **B**
mit 09 belegen, wenn Bandverknüpfung über diese Kategorie erfolgen soll.
Wenn dieses Feld leer bleibt oder mit 00 belegt ist, wird die #00 für Bandverknüpfungen genutzt
- Initialisierungen (ab V1.12)** **I**
Liste der Flexe, die zu Beginn abgearbeitet werden sollen
- Begrüßungstext** **T**
Ausschrift nach Programmstart
- Benutzerkonto-Parameter** **L**
alternatives Druckformat für Benutzerkonto; wenn leer, wird p-benкто.apr verwendet
(HINWEIS: vor Version 1.17 wurde dafür das Teilfeld #9A\$D verwendet; das Update upd_fl_1.17 schreibt die Feldbelegung automatisch um)
- Quittungsdruck (Ab V1.12)** **q**
Quittungsparameter und Ausgabegerät
Wenn Ausgabegerät angegeben (z.B. LPT1) wird pro entliehenem Medium ein Beleg gedruckt.
Beispiel: FL_rcpt_a52:lpt1
- Wird kein Ausgabegerät angegeben, so erfolgt die Ausgabe der Belege auf dem Bildschirm mit der Möglichkeit, diese abschließend auf einen beliebigen Drucker zu drucken.
- SMTP-Server** **M**
Mail-Server für Mailversand.
Beispiel: auth.smtp.kundenserver.de
- Name des Mailkontos** **k**
Benutzername zur Anmeldung am Mailserver
- Passwort f. Mailkonto** **P**
Passwort zur Anmeldung am Mailserver
- Mail-Verzeichnis** **D**
In diesem Verzeichnis werden zur Kontrolle die erfolgreich versandten Mails abgelegt.
Beispiel: f:\allegro\mail-out

a99 - FlexLend 1.17 - Datenbankkonfiguration