

Druckkonfiguration

Die Konfigurationsdaten für Ausdrücke sind in einem Systemsatz mit der Kennung cP (Satztyp CFGp) abgelegt.

Die Änderung der Konfigurationsdaten nimmt man so vor:

- Satz im Register 11 aufsuchen (SYScP) oder über Funktionsmenü "Einstellungen" - "Druck-Konfiguration"
- Satz anzeigen
- Satz ändern (<Alt+#>)
- in den Teilfeldern die Ziffer nach dem ":" ändern:
0 bedeutet "falsch" (nein)
1 bedeutet "wahr" (ja)
- Mit dem Speichern (<Alt+e>) des Konfigurationssatzes werden die geänderten Einstellungen wirksam - d.h., sie wirken sich auf den nächsten betroffenen Export aus.

a99 : INDEX	
1	11 : Systemdaten
2	1 SYScDB
3	1 SYScP
4	1 TGB0007309/20020222
5	1 TGB111113/20070420

Spielmaterial *** a99	
port	Extras Global Option Start Löscher
Systemdatensatz:	
Code :	cP
Feld M: Briefkopf unterdrücken:	1
Feld K: Leerzeilen vor Adressfeld:	0

Bedeutung der Felder:

Briefkopf unterdrücken (Teilfeld M):

Beim Export von Briefen wird kein Briefkopf erzeugt, wenn die Ziffer "1" eingetragen ist. Ist die Ziffer 0 oder fehlt das Feld, wird ein Briefkopf gedruckt.

Leerzeilen vor Adressfeld

Nach dem Briefkopf werden standardmäßig drei Leerzeilen eingefügt.

Wenn Sie dieses Feld belegen, wird die Zahl hinter dem ":" als Vorgabe benutzt, so daß das Adressfeld auf dem Briefbogen in der Höhe verschoben werden kann.

a99 : Formular-Eingabe/Bearbeitung	
Form:	[Druck-Konfiguration]
M: Briefkopf unterdr.	Briefkopf unterdr.:0
K: Leerz. vor Adresse	Leerzeilen vor Adr.:5
L: Entleih. Abspann	
n: Rückgabe Abspann	

Im Adressfeld der Schriftstücke wird die Absenderzeile aus den Einstellungen der [Datenbank-Konfiguration](#) gebildet. Wird diese Zeile zu lang, kann in der Datenbank-Konfiguration im Feld "Abs. Adressfeld" eine passend gekürzte Angabe eingetragen werden.